Mulepose
med bogstaver

Det skal du bruge:
- Navnets bogstaver (her er brugt skriften Arial i Word, str. 220 med teksteffekt 'ingen udfyldning' og 'linje' som konturstreg.)
- Vliesofix (selvklæbende vlieseline)
- Uldfilt til bogstaver
- Bomuldslærred klippet ud i målene:
  2 styk: 40 x 45 cm (sider)
  2 styk: 8 x 50 cm (hanke)
  2 styk: 5 x 40 cm (belægninger)







Stryg vliesofix på uldfilten og lad papiret sidde på.

Bogstaverne placeres på vliesofix'ens papir og kan enten limes fast eller tegnes af.
OBS! husk at spejlvende bogstaverne.



Pil herefter begge lag papir af (både det printede og vliesofix'ens) og placer navnet på nettets forside.

Stryg så bogstaverne fast.



Når bogstaverne sidder fast stikkes rundt i alle kanter. Her er brugt en zig zag med en bredde på 3 og en stinglængde på 0,5. Det giver en tæt zig zag der ikke er alt for bred.
Tip: I stedet for zig zag kan andre pyntestikninger vælges.





Hankene sys sammen ret mod ret og vendes.

Pres dem flade med strygejern.



Hankene stikkes rundt langs kanten.



Sy nu nettets sider sammen ret mod ret med 0,5 cm og klip evt. overskydende sømrum af.





Vend og pres alle kanter flade.

Stik så rundt i kanten med 0,6-1 cm sømrum.



Belægningerne presses op med 1 cm inden de sys sammen ret mod ret i hver side.





Pres belægningens sømrum til hver side.

Pres opfoldningen på plads igen.



Placer hankene cirka 10 cm inde fra hver side.
OBS! De skal stikke 2 cm udover kanten som vist.



Tilføj belægningen udover hankene, ret mod ret mod nettets sider.



Sy sammen med 1 cm sømrum.





Lad hankens ende blive foldet ind i den opstrøgede kant på belægningen.

Fold så belægningen ned på vrangsiden og pres fladt.



Stik rundt i kanten (nettets top) samt nederst på belægningen.



Giv hankene et par ekstra stikninger som vist, for at forstærke holdbarheden.

STOF 2000
www.stof2000.dk

Guide samt fotos af © 2020 Eva Pryds – All rights reserved.