

TOTEBAG

HØJDE CA. 48 CM

STOF 2000

Ideer til dig og din bolig

TOTEBAG

Højde ca. 48 cm

Materialer:
1 m fast stof
60 cm foer
1,1 m indlægsstof. Her er der brugt taskeindlæg.
Ternet mønsterpapir

Sådan gør du:
Tegn mønsterdelene over på ternet mønsterpapir.

Klip:
2 taskestykker i stof og indlægsstof - bemærk taskestykket går helt op til øverste kant.
1 bund i stof og indlægsstof
2 belægninger
2 stropper på 90 x 10 cm

2 taskestykker, minus belægnings bredde, i foer.
1 bund i foer.

Alle dele klippes med 1 cm sømrum undtagen stropperne.

Rund hjørnerne på taskens bund og bundstykke som vist med den prikkede linje.
Stryg indlægsstof på taskestykker og bund.

Hæft bundens ene spids på et af taskestykkerne ved punkt 1 og sy sammen til modsatte side.
Sy det andet taskestykke sammen med den anden side af bunden.

Sy taskens sider sammen ned til punkt 1.

Foeret syes på samme måde.

Fold stropperne sammen ret mod ret og sy sammen på langs med 1 cm sømrum.
Vend til ret og pres.

Sy en stikning i hver side af stropperne ca. 4 mm. fra kanten.

Buk stroppernes ender ind 1 cm mod bagsiden og placér stropperne på for- og bagside som markeret.

Sy stropper på begge sider af tasken.


Belægningen syes sammen i siderne og derefter syes taske og belægning sammen i den øverste kant.

Pres sømrummet og sy en pinstikning ved den øverste kant.

Foer og belægning syes sammen. Lad et stykke stå åbent til at vende igennem.

Vend tasken til ret og sy åbningen i mellem foer og belægning sammen.

©opyright STOF 2000 2017



©opyright STOF 2000 2017